

TUTORIEL · MATÉRIEL

Sonde X-Rite

Display Professional

Calibrer son écran avec une sonde
pour retrouver des couleurs fiables.

INSTALLER · MESURER · ENREGISTRER

OCTOBRE 2026

SONDE X-RITE


DISPLAY PROFESSIONAL

Calibrer son écran : des couleurs fiables

MATÉRIEL · TOUS NIVEAUX

1 · TÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION

- 01** Télécharger le logiciel sur le site du club, rubrique **Tutoriels**, ou bien à l'adresse ci-dessous (version PC) : <https://my.xrite.com/partners/securedownload.aspx?SoftwareID=2199>.
Identifiant et mot de passe : à demander au bureau du club.




- 02** Cliquer sur le bouton **Enregistrer le fichier**.




03

Aller dans le dossier où est téléchargé le fichier **i1ProfilerSetup.exe** et cliquer droit dessus. Cliquer sur **Exécuter en tant qu'administrateur** et sur **Autoriser** dans le pop-up suivant, accepter toutes les demandes au fur et à mesure de l'avancement.



04 À la fin, redémarrer l'ordinateur.



2 · UTILISATION DU LOGICIEL

Conseil pour les ordinateurs portables : brancher votre chargeur pour avoir la luminosité maximale.

01 Sur le bureau ou dans la liste des programmes, cliquer sur **i1Profiler**.




02 Raccorder la sonde à une entrée USB.


03 Dans l'interface qui s'ouvre ensuite, cliquer sur le périphérique à étalonner : **Caractérisation d'écran**.




- 04 Dans les paramètres, voici un exemple à entrer. Les explications s'affichent à gauche. Le choix se fait en cliquant sur les petites flèches de chaque paramètre et sur le choix dans le menu déroulant.




- 05 Cliquer sur la flèche **Suivant** en bas à droite pour continuer. Dans l'écran suivant, cliquer sur **Démarrer la mesure**. Le filtre de la sonde doit être à l'arrière, cachant la vis de fixation et découvrant ainsi l'objectif. Elle doit être positionnée au milieu de l'écran, l'équilibre se fait avec le contrepois sur le fil.




- 06 Quand l'opération de mesures est terminée, cliquer sur **OK** dans le pop-up suivant :





- 07 Enregistrer le profil sous le nom de votre choix, **conserver la date** pour mieux contrôler. Rester sur **Aucun** dans **Rappel de caractérisation**. Désactiver le **mode surveillance** car il faut la sonde.




- 08 Dans la partie droite, cliquer sur **Enregistrer le profil**.



09 Contrôle du profil **Avant** et **Après**.



- 10 Il ne reste qu'à fermer le programme par la **croix rouge** en haut à droite après un clic sur **OK** pour valider l'enregistrement du profil.



Pour désinstaller le programme, utiliser la procédure habituelle. Débrancher la sonde et la ranger dans sa boîte avec le livret d'utilisation et le document THANKS ! qui contient le lien de téléchargement.